


## Erro ao carregar a função: AssociarAssinatura

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

### Erro ao carregar a função: AssociarAssinatura - Ao associar assinatura para equipamentos Sweda

## Sintomas

Ao efetuar a associação da assinatura SAT para equipamentos Sweda, ocorre a seguinte mensagem:



## Causa


As dlls em uso pelo equipamento não são compatíveis para uso no sistema.

## Solução


**Atenção! O procedimento deste artigo é técnico, então caso surjam dificuldades, entre em contato com um técnico em informática e solicite auxílio!**

Primeiramente, efetue o download das dlls **clicando aqui.** ([https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/SATDLL\\_v03.00.03\\_32bits.zip?AWSAccessKeyId=AKIA36NECK4ORFDHBNXH&Expires=1990461383&Signature=qeq8pTAvlSLiphsA%2B6SYzSR%2BoQ4%3D](https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/SATDLL_v03.00.03_32bits.zip?AWSAccessKeyId=AKIA36NECK4ORFDHBNXH&Expires=1990461383&Signature=qeq8pTAvlSLiphsA%2B6SYzSR%2BoQ4%3D))

**Após baixar, descompacte em algum local de sua preferência e copie todos os arquivos da pasta 32bits (Independente se seu windows tiver a estrutura x64, irá funcionar);**



Após copiar, acesse o **Computador - Windows**;




Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Arquivos de Programas	27/01/2023 08:24	Pasta de arquivos	
Arquivos de Programas (x86)	17/11/2022 09:35	Pasta de arquivos	
Arquivos de Programas RFB	14/03/2022 08:49	Pasta de arquivos	
BackupClipp	27/12/2022 12:44	Pasta de arquivos	
BKP_CLIPP	05/02/2021 09:45	Pasta de arquivos	
BRBackup	26/08/2022 10:08	Pasta de arquivos	
---client	17/05/2022 08:26	Pasta de arquivos	
CliSiTef	09/12/2022 10:37	Pasta de arquivos	
---CliSiTef	04/07/2022 16:47	Pasta de arquivos	
Comufour	24/03/2022 16:00	Pasta de arquivos	
Edite	16/12/2022 14:14	Pasta de arquivos	
Integrador	14/07/2021 10:29	Pasta de arquivos	
Intel	06/01/2020 11:47	Pasta de arquivos	
NFE	24/07/2020 08:18	Pasta de arquivos	
Nova pasta	27/05/2021 08:55	Pasta de arquivos	
NVIDIA	02/06/2020 13:44	Pasta de arquivos	
PerfLogs	14/07/2009 00:20	Pasta de arquivos	
ProgramData	22/12/2022 08:37	Pasta de arquivos	
SEFAZ-CE	14/07/2022 10:34	Pasta de arquivos	
SWEDA	03/10/2022 14:05	Pasta de arquivos	
Temp	18/01/2023 16:38	Pasta de arquivos	
Usuários	07/07/2022 16:27	Pasta de arquivos	
Windows	24/11/2022 14:22	Pasta de arquivos	



Em seguida, abra a pasta - **System32**;

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
ServiceProfiles	14/07/2009 01:45	Pasta de arquivos	
servicing	12/04/2011 10:40	Pasta de arquivos	
Setup	14/07/2009 01:45	Pasta de arquivos	
SoftwareDistribution	23/07/2020 16:12	Pasta de arquivos	
SoftwareDistribution.old	06/01/2020 14:08	Pasta de arquivos	
Speech	12/04/2011 10:31	Pasta de arquivos	
System	13/07/2009 23:36	Pasta de arquivos	
System32	24/11/2022 15:05	Pasta de arquivos	
SysWOW64	04/01/2023 16:15	Pasta de arquivos	

Clique com o botão direito na tela em algum local vazio e clique em **Color**;




Retorne uma pasta clicando no botão **voltar** ou pressione a tecla backspace, localize a pasta **sysWOW64** e cole as **dlls** nessa pasta também;


Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
ServiceProfiles	14/07/2009 01:45	Pasta de arquivos	
servicing	12/04/2011 10:40	Pasta de arquivos	
Setup	14/07/2009 01:45	Pasta de arquivos	
SoftwareDistribution	23/07/2020 16:12	Pasta de arquivos	
SoftwareDistribution.old	06/01/2020 14:08	Pasta de arquivos	
Speech	12/04/2011 10:31	Pasta de arquivos	
system	13/07/2009 23:36	Pasta de arquivos	
system32	24/11/2022 15:05	Pasta de arquivos	
SysWOW64	04/01/2023 16:15	Pasta de arquivos	
TEMP	14/07/2009 01:57	Pasta de arquivos	

Caso não tenha a pasta sysWOW64, ignore essa etapa.

Agora, retorne até a pasta onde descompactou as dlls e copie apenas a dll **SATDLL.dll**;



Localize o atalho do Clipp em sua área de trabalho e clique no botão **Abrir Local do Arquivo**;




Localize a pasta **SAT**;

biblioteca ▾    Compartilhar com ▾    Nova pasta			
Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
SAT	23/06/2020 19:24	Pasta de arquivos	
Schemas	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
SchemasCTe	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
SchemasMDFe	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	

Em seguida, abra a pasta **Sweda**;

biblioteca ▾    Compartilhar com ▾    Nova pasta			
Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Control ID	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
daruma	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
dimep	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
elgin	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
elgin II	23/06/2020 19:24	Pasta de arquivos	
emulador	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
epton	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
gertec	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
kryptus	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
nitere	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
smart elgin	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
sweda	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	
urano	04/01/2023 14:24	Pasta de arquivos	

Cole e substitua a dll no local;



Pronto! Em seguida poderá fazer novos testes!